

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ОПЕРАЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ С ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА.

## Обновление драйвера USB-ключа «Guardant»

Скачайте последнюю версию драйвера по ссылке:

<https://www.guardant.ru/support/download/get/drivers.html>

и установите её.

## Обновление сервера сетевых ключей «Guardant»

1. Удалите старую версию сервера защиты:  
Меню «Пуск» – «ADS» – «Администрирование» – «Конфигуратор» – «Сервер защиты»  
Нажмите кнопки «Стоп», «Удалить сервис» и «Закрыть».  
*Или запустите «C:\Program Files (x86)\ADS\ADS\Guardant\Server\DelService.bat»*  
*Примечание:*  
*Если при нажатии кнопки «Стоп» отображается ошибка (установлена ОС Windows версии 8 или 10), то вместо нажатия кнопки «Стоп», откройте Диспетчер задач и снимите задачу «grdsrv Application» (grdsrv.exe), затем в Конфигураторе на вкладке «Сервер защиты» нажмите кнопку «Удалить сервис» и «Закрыть».*
2. Удалите все файлы старой версии сервера защиты из каталога:  
«C:\Program Files (x86)\ADS\Guardant\Server»
3. Скачайте новую версию сервера по ссылке:  
<http://www.ad-system.ru/files/glds.zip>  
и распакуйте файлы из архива «glds.zip» в каталог:  
«C:\Program Files (x86)\ADS\Guardant\Server»
4. Скачайте обновленный «Конфигуратор ADS» по ссылке:  
<http://www.ad-system.ru/files/InstSet7.zip>  
и распакуйте его в каталог:  
«C:\Program Files (x86)\ADS\ADSClient»
5. Установите новую версию сервера защиты:  
Меню «Пуск» – «ADS» – «Администрирование» – «Конфигуратор» – «Сервер защиты»  
Нажмите кнопку «Установить как сервис» и **«Сохранить»**.  
*Или запустите «C:\Program Files (x86)\ADS\ADS\Guardant\Server\SetService.bat»*
6. Обновите программу «ADS» до версии 1.9 или выше на всех клиентах.
7. На клиентах запустите Конфигуратор:  
Меню «Пуск» – «ADS» – «Администрирование» – «Конфигуратор»  
*(\"C:\Program Files (x86)\ADS\ADSClient\InstSet.exe")*,  
проверьте «Имя сервера» и нажмите кнопку «Сохранить».